

# Personal Protective Equipment

## Hindi Video Dialogue

1. आपकी अपनी सुरक्षा के प्रति पहली ज़मिमेदारी है कि आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें।
2. कसी भी ऐसे कार्य के लिए परसनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई पहनें जो आपकी तवचा, मुँह, आंख या फेफड़ों को जोखिम में डाल सकता है। पीपीई आवश्यकताओं को नियंत्रित करने के लिए लेबल को पढ़ें।
3. "प्रक्रियाशनरी स्टेटमेंट्स" तथा "एग्रीकल्चरल यूज़ रकिवायरमेंट्स" में अनुप्रयोगकर्ता, प्रबंधकर्ता तथा जलदी प्रवेश करने वाले कामगार द्वारा पहने जाने वाले पीपीई की सूची का उल्लेख किया गया है। राज्यों, जनजातीय या क्षेत्रीय नियामक एजेंसियों की आवश्यकताएं लेबल से अधिक कठोर हो सकती हैं।
4. सभी पीपीई सभी कीटनाशकों के लिए समान रूप से सुरक्षात्मक नहीं होते हैं। जब भी आप कीटनाशकों और उनके अवशेषों का रखरखाव करते हैं या उनके आसपास काम करते हैं तो हमेशा लंबी आस्तीन की शर्ट, लंबी पैंट, बंद जूते और मोजे पहनें।
5. कुछ लेबलों में कवरऑल्स; ढीली फटिगि के कपड़ों की आवश्यकता होती है जो सरि, हाथ और पैरों को छोड़कर पूरे शरीर को ढक देते हैं।
6. अगर रसायन रोधी कवरऑल की आवश्यकता होती है, तो कार्य, उत्पाद गठन और जोखिम के आधार पर उपयुक्त कवरऑल प्राप्त करने के लिए अपने पीपीई सप्लायर की सहायता लें।
7. कीटनाशक की मकिसगि या लोडगि के समय लेबलों में रसायन रोधी एप्रॉन की आवश्यकता हो सकती है।
8. एप्रॉन को छाती के बीच से घुटनों तक शरीर के अग्रभाग को ढकना चाहिए।
9. हेडगायर वभिन्न प्रकार के जोखिमों से बचाता है। लेबलों में चौड़े कनिरों वाली रसायन रोधी टोपी और जैकेट या सूट से लगे हुए कनटोप की आवश्यकता हो सकती है।
10. सोखनेवाली सामग्रयों उपयुक्त नहीं होती हैं। लेबल्स को जूतों तथा मोजों की आवश्यकता होती है।
11. बनि अस्तर वाले हैवी डयटी रबर के बृत या जूतों के कवर सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनकी लम्बाई आपके घुटनों तक होनी चाहिए। उन्हें प्रतोर्दिनि भीतर और बाहर से धोएं। जोखिमों की रौकथाम के लिए पैंट को जूते से बाहर करके

पहनें। पीपीई तथा जूतों का इस्तेमाल तभी करें जब मकिसगि तथा अनुप्रयोग कर रहे हों।

12. दस्ताने जोखमि को 99% कम करते हैं।

13. लेबल दस्ताने की सामग्री तथा मोटाई और कभी कभी सॉल्वेंट की श्रेणी नरिदिष्ट करते हैं। टकिाऊ दस्ताने का चयन करें जो न तो आसानी के साथ फटे और न ही उसमें छेद हो और जो पूरी कार्य की अवधि के लिए आपकी सुरक्षा कर सके। मकिसगि तथा लोडगि के लिए कोहनी तक की लंबाई वाले दस्तानों का उपयोग करें।

14. यदि कीटनाशक छलक जाता है, छपक जाता है या दस्तानों के भीतर चला जाता है, तो उन्हें तुरंत नकिल दें, लेबल के अनुसार हाथ धो लें और नए दस्ताने पहन लें।

15. स्वयं को और वाहन को दूषित होने से बचाने के लिए ड्राइवगि से पहले दस्ताने नकिल कर हाथ धो लें।

16. दस्तानों को फेंकने से पहले हमेशा उन्हें धोकर काट दें।

17. हेडगियर में चश्मे, फेस शील्ड, शील्ड वाले सेफ्टी ग्लास, या फुल फेस रेस्पाइरेटर शामलि होते हैं। बड़े जोखमि, जैसे एयर ब्लास्ट एप्लीकेशंस, मसिट, फाँग्स या डस्ट एप्लाई करते समय, वाली स्थिति के लिए काले चश्मे पहनें।

18. एनआईओएसएच प्रमाणित रेस्पाइरेटर ज़हरीली गैसों, वाष्पों तथा ठोस या तरल कणों से सुरक्षा प्रदान करता है।

19. भनिन-भनिन नरिमाताओं के रेस्पाइरेटर भनिन-भनिन होते हैं। उनके पार्ट्स, कार्ट्रजि या फलिटरों की अदलाबदली न करें। एटमांस्फियर सप्लाइंग या एयर प्यूरीफाइंग रेस्पाइरेटर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सप्लाइंग एक अदृष्टि स्रोत से सवच्छ हवा उपलब्ध कराता है और प्यूरीफाइंग उस हवा से दूषित करने वाले तत्वों को नकिलता है जिसमें आप साँस लेते हैं।

20. पार्टकियूलेट फलिटर धूल, एयरोसोल और स्प्रे को हटाते हैं।

21. यह नरिधारति करने के लिए करेस्पाइरेटर पहनने से प्रयोक्ता के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, उनकी वारषकि आधार पर चकितिसा जांच होती है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके रेस्पाइरेटर ठीक से फटि होते हैं।

22. एक उचित फटिगि की जाँच से सही माप और रेस्पाइरेटर के प्रकार के बारे में जानकारी मिलती है। एक पॉजिटिव प्रेशर यूजर सील चेक के उपयोग से सीलों की जाँच करें, साँस छोड़ने के पोर्ट को हथेली से ढकें और मासक में धीरे से साँस छोड़ें। आप सील में छेदों से हवा का नकिलना महसूस करेंगे। जिस सतह या छेद से हवा खींची जाती है उसे ढक कर नेगेटिव प्रेशर यूजर सील जांच करें। जब यह बंद हो तो यह आपके चेहरे की ओर सकिउड़ना चाहिए।

23. पीपीई की सफाई करते समय, उसे बाहर ला कर हलिए। उसे अन्य धुलाई के कपड़ों से अलग धोएं। लोड को अधिक न भरें। एक समय पर थोड़ी वस्तुएं डालने से डाइलूयूशन के लिए अच्छे से हलिए पाएंगे और पानी डाल पाएंगे। गरम पानी, उच्चतम जल स्तर, हैवी ड्यूटी डिट्रैक्ट का उपयोग करें। सर्वाधिक लंबा वॉश साइकलि चलाएं। कुछ वस्तुओं को दो वॉश साइकलिल की आवश्यकता हो सकती है या उन्हें नकिल देना चाहिए। यदि संभव हो तो वस्तुओं को बाहर रससी पर सुखाएं, या उन्हें उचच गरमी में सुखाएं। वॉशिंग मशीन को दोबारा उपयोग करने से पहले उसे साफ करने के लिए डिट्रैक्ट और गरम पानी का उपयोग करके एक खाली वॉश साइकलि चलाएं।

24. कवरऑल्स फेंक दाएं जाने वाले या फरि से इस्तेमाल कयि जाने योग्य हो सकते हैं। फरि से इस्तेमाल कए जा सकने वाले कवरऑल्स के लाए नरिमाताओं द्वारा नरिधारति इस्तेमाल की सीमाओं तथा धुलाई संबंधी नरिदेशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें। इन्हें नरिमानुसार बदलते रहें।
25. फेंकने योग्य वस्तुओं को ठीक से काटना और फेंक देना ज़रूरी है। यदज़िरूरी हो तो आप उन्हें उचति नसितारण के लाए जोखिमियुक्त अपशिष्ट केन्द्र में ले जा सकते हैं।
26. प्रत्येक बार उपयोग के बाद बूट और दस्तानों को साफ करें। दस्ताने नकिलने से पहले, उन्हें अच्छी तरह धो लें। दस्तानों को नकिलने के बाद उन्हें अंदर और बाहर से धोएं। उनके घसिने व फटने की जाँच करें। ख़राब दस्तानों को फेंक दें। सूखने के लाए लटका दें या डालें। रबर की सामग्रियों को धूप से दूर रखें। इससे वे ख़राब हो सकते हैं। दुर्घटना रोकने के लाए दस्तानों को बदल दिया जाना चाहिए। बूटों का यदितिचति रखरखाव कयि जाए तो वे कई सीज़न तक चलते रहेंगे।
27. चश्मा, रेस्पाइरेटर की बॉडी, फेसपीस और हेलमेट को साफ करने तथा पुनः उपयोग करने के लाए डिज़िइन कयि गया है।
28. रेस्पाइरेटर को रखरखाव की आवश्यकता होती है। इस्तेमाल की जा चुकी चीज़ों, फलिटर, कार्ट्रजि, या कनस्तरों को ठीक से नकिल कर नसितारति कर दें। फेसपीस को नरिमाता के नरिदेशों के अनुसार धौएं गैसकट और वाल्व के नीचे और आसपास साफ करें। साफ वस्तुओं को हवा में सुखाएं और उन्हें बदलने वाली वस्तुओं के साथ सूखी जगह में रखें। उन्हें धूप में या अत्यधिक तापमान में न डालें। फेसपौस को रखने के समय सुनशिचति करें कविह टेढ़ा-मेढ़ा नहीं है ताकउसका आकार बना रहे।